

THE PORTLAND GROUP

PGI® Workstation/Server Windows®版 (コマンドベース・コンパイラ) Release 8.0

- インストールの手引き -

2009年1月版 (Rev. 8.0-B)

株式会社 ソフテック HPC ソリューション部 (http://www.softek.co.jp/SPG/)

SofTek

目 次

1	はじめに	1
	 1.1 本文書の内容 1.2 PGI製品のソフトウェア情報パッケージについて	.1 .1
2	1.5 ノイビンへル態	· 1 2
	2.1 PGI WEBアカウントの事前確認(新規購入のお客様) 2.2 現在使用中のお客様 (バージョンアップを行うお客様)の場合	. 2 . 2
3	PGIコンパイラのインストール準備	3
	 3.1 インストールする PGI コンパイラのソフトウェアの種別 3.2 以前のバージョンをインストールしている場合の留意点 3.3 PGI WORKSTATION/SERVERソフトウェアのディレクトリ構造 3.4 インストールに必要なディスク容量およびアプリケーション 3.5 ソフトウェアの準備 	.3 .3 .3 .5
4	ソフトウェアのインストール	6
	 4.1 PGI COMPILER FOR WINDOWS (R)版のインストール 4.2 新規ライセンスキーファイルの自動取得手続き 	.6 .7
5	バージョンアップ時のライセンスの設定方法	11
	5.1 正式ライセンスの取得 5.2 ライセンスファイル (LICENSE. DAT) の確認と配置 5.3 FLEXLM ライセンス・マネージャの起動	11 11 11
6	PGI Serverフローティング・ライセンスの設定	14
	6.1 他マシンにインストールして使用する際のライセンスの設定 (PGI SERVER製品)	14
7	その他	15
	 7.1 PGI コンパイラソフトウェアのアンインストール 7.2 PGI COMPILER FOR WINDOWS[®] 版使用環境の準備. 7.3 オンラインドキュメントの参照. 7.4 バグフィックスの適用. 	15 15 16 16
8	サポートサービスについて	17
	8.1 初期サポートサービス8.2 ソフトウェア情報パッケージご購入ユーザのサポート窓口	17 17

1 はじめに

1.1 本文書の内容

本文書は、PGI コンパイラ Windows® 版 製品のインストールおよびライセンス設定方法を 記述したドキュメントです。

1.2 PGI 製品のソフトウェア情報パッケージについて

弊社にて PGI 製品の「ソフトウェア情報パッケージ(サブスクリプション)」を用意してお ります。ソフトウェア情報パッケージをご購入頂くことにより、以下のサービスが受けられ ます。

- サブスクリプション契約期間中におけるソフトウェア製品の無償バージョンアップ
- 電子メール等によるコンパイラ利用上のテクニカル・サポート
- 現在利用している製品より価格が上位の製品へのアップグレードにおける特典

同パッケージを未購入の方でも、製品出荷後 30 日間はインストールに関するサポートサー ビス(電子メール、FAX のみ)を受けることができます。ソフトウェア情報パッケージで提 示しております内容を希望される場合は、本パッケージのご購入が必要となります。

ソフトウェア情報パッケージの有効期間は、出荷セットに同梱致しました「ソフテック エ ンドユーザ登録用紙」の「プロダクト情報」の欄に記載されておりますのでご確認下さい。 また、本パッケージは製品ご購入後1年間有効(製品ご購入時に設定される無償保証期間は 含みません)とし、2年目以降もご希望のユーザ様には、継続購入して頂く必要がございま す。

1.3 ライセンス形態

PGI コンパイラのライセンス形態は、FLEX1m 形式のライセンスとなります。下記に本製品の ライセンス形態と制限事項を説明致します。

表 1	ライセンスの形態	Ē
-----	----------	---

ライセンスタイプ	内容
FLEXIm形式	任意のユーザアカウントでコンパイラを使用できます。コンパイ
	ルを同時に行えるユーザ数の制限があります。また、ネットワー
	クカードが実装されている必要があること、およびライセンスサ
	ーバデーモンを起動する必要があります。

PGI Workstation 製品:

この製品は、1台の特定されたシステム上でのみ(ノードロック形式)、かつ、同時に1 名のみが PGI コンパイラを使用できます。したがって、こ**のシステム上**で、FLEX1m ライ センス管理ソフトウェアが動作します。

PGI Server 製品:

この製品は、同じネットワーク上の任意のWindows システムでPGI コンパイラをインス トールし、使用できます。ネットワーク上で、コンパイルを同時に行えるユーザ数は、 ご購入頂きました製品タイプによって異なります。ネットワーク上にライセンスを管理 するためのFLEX1m ライセンス管理サーバ(このサーバ上でコンパイラも動作させること ができます)を立ち上げる必要があります。本書では、この「FLEX1m ライセンス管理サ ーバ」となるシステムに、PGI コンパイラをインストールすることを想定して記述して います。

PGIのライセンスキーは、下記の動作を対象マシン(PGI Serverライセンスの場合はFLEX1m ライセンス管理サーバとなるシステムに対して)に行った場合、ライセンスキーが無効となり、ライセンスキーの再発行が必要となりますのでご注意下さい。

- マザーボードを交換したとき
- ネットワークカードを別のスロットへ移動したとき
- 別のネットワークカードを追加したとき
- ネットワークカードをマザーボードから抜き、新しいカードと交換したとき

2 Web アカウントの確認とアカウントの有効化

2.1 PGI Web アカウントの事前確認(新規購入のお客様)

PGI 製品ライセンスを新規に購入したお客様には、購入時のユーザ情報にもとづいて、PGI 社のライセンス管理用の Web アカウントが自動的に作成されております。このアカウント名 は、登録ユーザの電子メールアドレスとなっており、本アカウントを最初に使用する前に、 「アカウントの有効化(アクティベーション)」が必要です。

PGI コンパイラをインストールする前に、必ず、ご自身のWeb アカウントの有効化を行って ください。PGI リリース 8.0 から、インストール中に、新規ライセンスキーファイルの自動 取得手続きと自動でのライセンスファイルのセットアップができるようになりました (Windows 版のみ)。この手続きは、購入したお客様のWeb アカウントが既に有効化されてい なければできません。なお、インストール中にこうしたライセンスキーファイルの自動取得 を行わずに、従来通り、別途、ご自身でPGI 社のWeb サイトから入手する方法もできます。

アカウントの有効化(アクティベーション)に関しての詳細は、別紙「PGI ライセンス発行の 手引き」の4ページの1.1項に説明しております。あるいは、弊社 Web サイトの以下のURL にて、説明しておりますのでご参照ください。アカウントの有効化した後、改めてログイン できるかどうかをご確認して下さい。

http://www.softek.co.jp/SPG/Pgi/keyissue.html

2.2 現在使用中のお客様(バージョンアップを行うお客様)の場合

現在、すでに PGI 製品ライセンスを有しており、コンパイラをお使いのお客様は PGI 社のラ イセンス管理用の Web アカウントを既にお持ちになっております。したがって、上記 2.1 項 で述べたアカウントの有効化の作業は一切必要ありません。

また、上述のようにWindows版PGIリリース8.0から、インストール中に、新規ライセンスキ ーファイルの自動取得手続きと自動でのライセンスファイルのセットアップができるよう になりましたが、これは、新規ライセンスキーの取得を目的にした手続きですので、すでに 過去のバージョン用にライセンスキーを取得している場合は、インストール中におけるこの 自動取得手続きは行わないようにしてください(「行う」かどうかの設問がインストール中 に現れます)。なお、たとえ、誤ってライセンスキーの取得手続きを「行う」として進めた としても、「すでにライセンスキーが存在する」と言うメッセージが返ってくるだけですの で、ライセンスの取得手続きをキャンセルすればよいです。大きな問題ではありませんので ご安心ください。

バージョンアップを行う場合、新リリース用のライセンスキーの取得は、別途、PGI 社のラ

イセンス管理用の Web サイトにログインしていただき、新バージョン用のライセンスキーを 入手してください。このキーを C:¥Program files¥PGI¥license.dat ファイルに上書きして ください。

http://www.softek.co.jp/SPG/Pgi/keyissue.html#003

3 PGI コンパイラのインストール準備

3.1 インストールする PGI コンパイラのソフトウェアの種別

Windows®版のコンパイラソフトウェアは、0S が 32 ビットか、あるいは 64 ビットの種別に応 じて、以下の二種類のソフトウェアを提供しております。該当する 0S に合ったソフトウェ アを弊社からダウンロードしてください。

① 32 ビット専用ソフトウェア

本ソフトウェアは、32 ビットの Windows®のみにインストール可能です。32 ビットモー ドのコンパイラ・システムがインストールされます。なお、このコンパイラでは、64 ビ ット用の実行モジュールは作成できません。

② 64ビット専用ソフトウェア 本ソフトウェアは、64ビットのWindows®のみにインストール可能です。32ビットモー ドと64ビットモードの二つのコンパイラ・システムがインストールされます。従って、 このコンパイラでは、32ビット用並びに64ビット用の実行モジュールを作成できます。

3.2 以前のバージョンをインストールしている場合の留意点

現在、PGI コンパイラを使用しているシステム上では、PGI ライセンス管理マネージャ (FLEX1m)が起動されておりますので、これを停止してください。Windows® の「コントロー ルパネル」を開き、「管理ツール」を起動します。管理ツールを起動した後、この中の「サ ービス」をクリックします。この中に、「PGI License Server」と言う名称のサービスがあ りますので、この項目をクリックして選択します。「サービスの停止」のアンカーがありま すのでこれをクリックして停止してください。

以前のバージョンをインストールしてある場合で、過去のバージョンが必要ない場合は、ア ンインストールすることを推奨します。但し、アンインストールをせずに、過去のバージョ ンを保持することもできます(明示的にアンインストールしなければそのまま保持されま す)。アンインストールは、Windows®の「コントロールパネル」の中の「アプリケーション の追加と削除」、Vista上では「プログラムと機能」で行うことが可能です。

過去のバージョンをインストールしてある場合は、PGI コンパイラのインストールを行った ディレクトリの配下に license.dat がセットされております。このファイルを予め、 licence.backup 等の名前に変更し、この license.dat 名のファイルを必ず削除してくださ い。

【デフォルトのインストール・ディレクトリ】

C:¥Program Files¥PGI¥license. dat (このファイルを削除するか、別名にして(ださい)

3.3 PGI Workstation/Server ソフトウェアのディレクトリ構造

インストールするディレクトリをデフォルトのままで行った場合、以下のディレクトリ・パ スにインストールされます。インストールを行うデフォルトのトップ・ディレクトリは、一 般に、C:¥Program Files¥PGI となります。32 ビット Windows®(以下、「Win32」と言う。)の 場合、並びに 64 ビット Windows®(以下、「Win64」と言う。)の場合は、以下のようなパス構 造となります。

● Win32 環境での デフォルト・インストーレーション・ディレクトリ

%SYSTEMDRIVE%¥Program Files¥PGI¥win32¥8.0-1¥

● Win64 環境での デフォルト・インストーレーション・ディレクトリ

%SYSTEMDRIVE%¥Program	Files¥PGI¥win64¥8.0-1¥	(64 ビットモード)
%SYSTEMDRIVE%¥Program	Files (x86)¥PGI¥win32¥8.0-1¥	(32 ビットモード)

※ %SYSTEMDRIVE% は一般に、C ドライブです。

※ 8.0-1 は「バージョン番号」で、ソフトウェアのバージョンにより変化します。

さらに、以下の三つのディレクトリ (Micorsoft Open Tools、cygwin、FLEX1m)が生成されます。

%SYSTEMDRIVE%¥Program Files	¥PGI¥Microsoft Open Tools 9
%SYSTEMDRIVE%¥cygwin	(cygwin の BASH シェル環境)
%SYSTEMDRIVE%¥Program Files	¥PGI¥flexlm (ライセンス管理マネージャ)

【Win64 上でのインストールされるファイルの場所とそのイメージ】

Name of directory	Contents
C:¥Program Files¥PGI¥win64¥8.0-1¥bin C:¥Program Files (x86)¥PGI¥win32¥8.0-1¥bin	PGI コンパイラ、ツールのバイ ナリ
C:¥Program Files¥PGI¥win64¥8.0-1¥lib C:¥Program Files (x86)¥PGI¥win32¥8.0-1¥lib	PGI コンパイラ、ツールのライ ブラリ
C:¥Program Files¥PGI¥win64¥8.0-1¥include C:¥Program Files (x86)¥PGI¥win32¥8.0-1¥include	PGI コンパイラのヘッダファ イル
C:¥Program Files¥PGI¥win64¥8.0-1¥REDIST C:¥Program Files (x86)¥PGI¥win32¥8.0-1¥REDIST	再配布用の PGI ランタイム ライブラリ
C:¥Program Files¥PGI¥win64¥8.0-1¥doc C:¥Program Files (x86)¥PGI¥win32¥8.0-1¥doc	ドキュメント
C:¥Program Files¥PGI¥win64¥8.0-1¥man C:¥Program Files (x86)¥PGI¥win32¥8.0-1¥man	コマンドの man ページ
C:¥Program Files¥PGI¥Microsoft Open Tools 9	マイクロソフト・ツール
C:¥cygwin	Cygwin ツール

【Win32 上でのインストールされるファイルの場所とそのイメージ】

Name of directory	Contents
-------------------	----------

C:¥Program Files¥PGI¥win32¥8.0-1¥bin	PGI コンパイラ、ツールのバイ ナリ
C:¥Program Files¥PGI¥win32¥8.0-1¥lib	PGI コンパイラ、ツールのライ ブラリ
C:¥Program Files¥PGI¥win32¥8.0-1¥include	PGI コンパイラのヘッダファ イル
C:¥Program Files¥PGI¥win32¥8.0-1¥REDIST	再配布用の PGI ランタイム ライブラリ
C:¥Program Files¥PGI¥win32¥8.0-1¥doc	ドキュメント
C:¥Program Files¥PGI¥win32¥8.0-1¥man	コマンドの man ページ
C:¥Program Files¥PGI¥Microsoft Open Tools 9	マイクロソフト・ツール
C:¥cygwin	Cygwin ツール

3.4 インストールに必要なディスク容量およびアプリケーション

PGI コンパイラをインストールする際は、一時的に約 250MB(定常的には 150MB を使用)の ハードディスク容量が必要になります。 インストールするマシンのディスク容量を事前に ご確認下さい。

3.5 ソフトウェアの準備

本コンパイラ製品をインストール際は、「システム管理者権限」でインストールを行ってく ださい。なお、すでにPGIの評価版ソフトウェアをインストール済みの場合は、正式なライ センスキーのセット手続きのみとなりますので、4.2 項の手続きを行ってください。なお、 4.2 項の説明は、インストール中に現れるものとして説明していますが、この「License Generation」から行う方法があります。Windowsの「スタート」->「すべてのプログラム」 ->「PGI Workstation 8.0-x」->「PGI Workstation Tools」->「License Generation」を選 択しますと、4.2 項の説明の「License Generation」ダイアログが現れます。これに従って、 正規のライセンスセットアップを行って下さい。

PGI コンパイラのソフトウェアは、PGI Server 製品の場合、同梱された CD-ROM を使用する か、弊社のサイトから最新(直近)のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。な お、ソフトウェアは定期的にバグフィックス・リリースをしておりますので、できれば、弊 社サイトからダウンロードしてインストールする方法を強く推奨いたします。

PGI Workstation 製品の場合は、弊社サイトからソフトウェアをダウンロードしてください。 ダウンロードする PGI ソフトウェアは、PGI Workstation 製品と PGI Server 製品の区別はあ りません。全く同一のものです。

<u>PGI製品ソフトウェアをダウンロードで取得する場合</u>は、別紙「PGI製品ダウンロードの手引 き」を参考にコンパイラ製品をダウンロードして、Windows®上の一時的なフォルダ内に保存 してください。

<u>CD-ROMからインストールする場合</u>は、PCサーバのCD-ROM/DVDドライブに本製品CD-ROMを挿入し、 表示画面中の"PGI Software"の中から該当するものを選びインストール作業を行います。

4 ソフトウェアのインストール

4.1 PGI Compiler for Windows(R)版のインストール

ダウンロードした自己解凍形式の pgiws-***.exe (32 ビット専用版) あるいは、 pgiwsx64-***.exe (64 ビット専用版) のいずれかのファイルをダブルクリックすることで、 インストールが開始されます。ウィザードに従って、インストール手続きをお進めください。 (以下の初期画面が出るまで、多少お時間が掛かります)

PGI Workstation 8.0-1		×	
	Velcome to PGI Vorkstation 8.0-1.		
	You are installing PGI Workstation 8.0-1 on your system.		
	< <u>B</u> ack Next > Cancel		

ウィザード画面は、以下の順番で進行します。

- PGI License Agreemnet の使用許諾確認
- ACML ライブラリのインストールの可否と使用許諾確認
- ユーザ情報入力(名前、会社名)
- インストールするディレクトリ名の確認(32/64 ビットの場合は、64 ビット用と32 ビット用の二つのディレクトリ名を確認する)
- PGIのデバッガ、プロファイラのツールでは、Java Runtime Environment (JRE) を使用します。すでに、システムに JRE がインストールされていない場合、JRE をインストールするかどうかを確認します。システムにインストールされていない場合は、インストールしてください
- Cygwin が実装されていない場合、cygwin (Unix-Bash シェル環境ユーティリティ)のイン ストールを行うかの確認が行われます。インストールしてください
- コンパイル時にオブジェクトの一次的な中間ファイル使用するフォルダを指定します。
 デフォルトは、C: ¥temp です。指定されたフォルダは存在しなければ自動的に作成されます。
- Windows®システム上に登録される「プログラムフォルダ名」の確認
- デスクトップ上にショートカットを作成するかの確認
- Check Setup Information の確認画面 (その後、インストールが開始されます。多少時間が掛かります)
- Java Runtime Environment の使用許諾契約 -標準設定を選択します

💋 J2SE Runtime Environment 5.0 Update 10 - ライセンス	×
使用时建築約	C.m.
次の使用料語契約書を注意深くお読みください。	Sun
SUN MICROSYSTEMS, INC.	^
バイナリコードライセンス契約書	
JAVA 2 PLATFORM STANDARD EDITION RUNTIME ENVIRONMENT 5.0 用	
SUN MICROSYSTEMS, INC はJ下FSUNJとする)は、お客種が本バイナリコードライゼ 2.契約および補足ライセンス条項(以下集合約に「契約書」とする)のすべてを受除する とを条件として、お客種に対し、以下のソフトウェアの使用権を許諾します。ご使用前に 約書をよるに読べたさい。本ソフトウェアをダウンロードまたはインストールすることは、契約	ンに関い
●標準設定 - 推奨されるすべての標能がインストールされます。	
○カスタム設定・インストールする標能を指定してください。上級ユーザー向けです。	
Instalisheld	

4.2 新規ライセンスキーファイルの自動取得手続き

インストールは引き続き行われ、以降の手続きは、新規ライセンスキーファイルの自動取得手続きと自動でのライセンスファイルのセットアップとなります。この手続きは、購入したお 客様のWeb アカウントが既に有効化されていなければいけません。

なお、以降の手続きは、改めて行うこともできます。Windows の「スタート」->「すべての プログラム」->「PGI Workstation 8.0-x」->「PGI Workstation Tools」->「License Generation」 を選択しますと、本項の説明の「License Generation」ダイアログが現れます。

「バージョンアップの目的のお客様」は、これ以降のライセンスキーファイルの自動取得手 続きは行わないでください。以下の「License Generation」ダイアログでは、「いいえ」を 選択して、インストールを終了してください。(ライセンスキーは、別途WebアカウントでPGI サイトにログインして、取得してください)

「新規購入のお客様」のみ、「はい」を選択してください。もし、インターネットに接続で きない環境の場合は、「いいえ」として、インストール後、別のシステムからWebアカウン トでPGIサイトにログインして、ライセンスキーを取得してください)。

License	Generation
2	PGI's license generation tool can generate a license online. Would you like to generate a license now?
	<u>(はい))</u> (いいえ(N)

これ以降、ライセンスセットアップ手続きとなります。「Next」を押して下さい。

Search PGI Licen	nse Setup	
Introduction L	Log In License EULA Summary	
	Welcome to the PGI software license setup. All PGI software is license managed. This program will walk you through the steps required to download and install your license. To use this program, you will need an active Internet connection. If you don't have an Internet connection, please see the PGI Installation Guide that came with your software for other options.	
	Next Cancel	

Web アカウント名 (登録した電子メールアドレス) とパスワードを入力してください。「Next」 を押して下さい。

🚪 PGI License Setup	
Introduction Log In License EULA Summary	
Please log in to your PGI web account.	
Email Address	
taro@softek.co.jp	
Password	

	<u>Help</u>
Back Next Cancel	

その後、お客様が購入しているライセンス製品のリスト表示の画面に移行します。 「Permanent License」をチェックし、「Please select a PIN」をクリックすると購入製品 のリストがプルダウンします。当該製品ライセンスを選択し「Next」を押して下さい。

🜌 PGI License Setup	
Introduction Log In License EULA Summary	
Please choose a license type.	
🔿 Two Week Trial License	
O Permanent License	
Please select a PIN	~
PIN: 516642 PGI Workstation Complete for Linux, 1-pack, Commercial/Govt License PIN: 516643 PGI Workstation Complete for Windows, 1-pack, Commercial/Govt License PIN: 516759 PGI Server Complete for All Platforms, 2-user, Commercial/Govt License PIN: 516760 PGI CDK Complete for Linux, 2-user, Commercial/Govt License	;
Back Next Cancel	

当該製品ライセンスPINを選択し「Next」を押して下さい。

ライセンス使用許諾書を確認してください。

🚾 PGI License Setup	
Introduction Log In License EULA Summary	
PGI End-User License Agreement	<u> </u>
NOTICE: PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE DOWNLOADING, COPYING OR USING THE SOFTWARE. THIS ENDUSER LICENSE AGREEMENT ("ELA") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU, THE LICENSEE (A SINGLE PERSON, INSTITUTION, OR LEGAL ENTITY), AND STMICROELECTRONICS, N.V., A DUTCH CORPORATION, HAVING ITS	~
⊙ I accept the terms of the PGI End-User License Agreement.	
○ I decline the terms of the PGI End-User License Agreement.	
Back Next Cancel	

以下のメッセージ(一例)によって、C:¥Program files¥PGI¥license.dat の設置と、PGI License Manager というライセンス管理デーモンを自動的にスタートさせます。





Licensing	: Information				
(j)	There are two ways to obtain a license for the PGI compilers and tools:				
	1) Invoke PGI's license generation tool:				
	Start All Programs PGI Workstation 8.0-1 PGI Workstation Tools Generate License				
	Login to your account on www.pgroup.com. You may need the following system Host ID to generate a license:				
	Host ID: 0021700a4156				
	The system Host ID can also be found in the file: C¥Program Files¥PG⊯license.info.				
	Place your license in the file: C¥Program Files¥PG⊯license.dat.				
	ОК				



PGI ソフトウェアのインストールを終了します。

<u>新規購入のお客様の場合</u>、ライセンスファイルの自動取得が成功した場合は、インストール 並びにライセンスのセットアップがすべて終了したことになります。 <u>バージョンアップの目的のお客様、あるいは、新規購入のお客様の中でライセンスファイル</u> <u>の自動取得を行えなかった場合</u>は、新バージョン用のライセンスキーの再取得とセットアップが必要ですので、引き続き、5章をご覧下さい。

さて、システムを起動後、デスクトップ画面上に、「PGI Workstation」と言うアイコンが 現れます。次に、このアイコンをクリックすると、以下のような PGI コマンド・プロンプ ト(ウインドウ)が現れます。このウインドウのサイズ等の「プロパティ」を変更するには、 ウインドウ上部(青地)にカーソルを置き、右クリックで下記のようなプルダウンメニュー が現れますので、この中の「プロパティ」で変更してください。



(PGI コマンド・プロンプトのウインドウ)

- 手動でライセンスキーを入手する場合

新規ライセンスキーファイルの自動取得手続きと自動でのライセンスファイルのセットア ップは、インターネットに接続できる環境が必要となりますので、この環境ではない場合、 手動でライセンスキーファイルを取得してセットアップする方法もあります。この場合は、 別紙「ライセンス発行の手引き」をご参照いただき、PGI 社のライセンス管理サイトにログ インして、ライセンスキーを取得してください。その後、5章の手続きを進めてください。

5 バージョンアップ時のライセンスの設定方法

バージョンアップの際は、ライセンスキーを PGI 社のライセンス管理サイトから再取得する 必要があります。その後の FLEX1m 形式のライセンス設定方法を以下に説明します。

5.1 正式ライセンスの取得

PGI 社のライセンス管理サイトにおいて、現在使用しているシステム用のリリースアップさ れたライセンスキーを入手することができます。ライセンス入手方法につきましては、**別紙** 「ライセンス発行の手引き」をご参照下さい。あるいは、弊社ホームページの以下の URL を ご覧ください。

http://www.softek.co.jp/SPG/Pgi/keyissue.html#003

5.2 ライセンスファイル(license.dat)の確認と配置

FLEX1m形式の取得したライセンスキーは下記のような形態となります。

SERVER HPC-PENTIUMD 001731715acd 27000 DAEMON pgroupd PACKAGE pgi80-workstation-complete pgroupd 8.0 779CBC18AF57 ¥ COMPONENTS="pgi-f95-win64:8.0 pgi-f77-win64:8.0 ¥ pgi-cc-win64:8.0 pgi-cpp-win64:8.0 pgi-f95-win32:8.0 ¥ pgi-f77-win32:8.0 pgi-cc-win32:8.0 pgi-cpp-win32:8.0 ¥ pgi-prof:8.0 pgi-dbg:8.0 pgi-dbg-gui:8.0" OPTIONS=SUITE ¥ SIGN="04FD 9692 C2E0 3CCB 1AC1 646C 6963 2839 29E4 9FD1 CC0D ¥ B5EB 8AF7 AE9B 44AE 10D1 F8B1 97C3 3D72 E9D4 81C9 D0C5 3D5F ¥ A385 4F5E 32A2 BCE2 9264 FE43 7CAF" FEATURE pgi80-workstation-complete pgroupd 8.0 31-dec-0 1 ¥ 17E433D35CF2 VENDOR STRING=516643:8:ws HOSTID=001731715acd ¥ DUP GROUP=U SUITE DUP GROUP=U TS OK SIGN="17E1 94FA 592C BBBE ¥ 4AFF 5F35 BCC2 C4BF 7999 CF01 7BEF 550B 99A3 ED61 4B3B 1476 ¥ A2D6 A530 EAE8 2B24 3977 393B C58C 1C03 D407 3B5A 2E4D 896F ¥ 5ED5 8112″ (以下、省略)

上記のような取得した新ライセンスキーを確認した上で、PGI コンパイラをインストールした Windowsシステム上のインストール・ディレクトリ(例: C:¥Program Files¥PGI) 直下 に<u>license. datファイルとして配置</u>(同名のライセンスファイルを上書き)します。

license. dat の一行目(SERVER 行)には、インストールしたマシンのホスト名が記述され ております。上記の例では、<u>HPC-PENTIUMDがインストールしたホスト名です。</u>この内容が正 しいことを確認してください。これ以外は変更しないでください。以上で、正式ライセンス の取得と設定は終了です。

5.3 FLEXIm ライセンス・マネージャの起動

ライセンスを管理する FLEX1m マネージャを開始する手続きを行います。一般には、マシン の再起動後に、自動的に FLEX1m マネージャを立ち上がるようになっています。マシンを再 起動するか、あるいは、以下の方法で明示的に起動させます。 Windows®の「コントロールパネル」を開き、「管理ツール」を起動します。管理ツールを起動した後、以下のような画面が現れますので、この中の「サービス」をクリックし、その画面を出します。



以下の画面は、Windows® システムの「サービス」の開始、終了、再起動をコントロールす るものです。この中に、「PGI License Server」と言う名称のサービスがありますので、そ れをクリックして選択します。その際、以下のような画面となりますので、「サービスの開 始」をクリックし実行してください。これによって、ライセンス管理マネージャ起動し、PGI コンパイラを使用することが出来ます。

物サービス						×
ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(V) へ	ルプ(日)					
← → 🔳 😭 🗗 😼 😫	▶ Ⅲ Ⅱ =>					
🍓 サービス (ローカル) 🛛 👋 サービ	ス (ローカル)					
PGI Licens	e Server	名前 /	説明	状態	スタートアップ(~
		npkcsvc 🖏			自動	-
サービスの開始	4. 2	NT LM Security Su	名前		手動	
1		Performance Logs a	あらか		手動	
		🕵 PGI License Server			自動	
		Rive and Play	ユーザ	開始	自動	
		🏶 Portable Media Seri	Retrie		手動	
		Print Spooler	遅延	開始	自動	
		Protected Storage	秘密	開始	自動	
		Cos RSVP	QoS		手動	-
		Remote Access Au	プログ		手動	
		Remote Access Co	ネット	開始	手動	
		🤹 Remote Desktop H	リモー		手動	
		🦓 Remote Packet Cap	Allow		手動	
		Remote Procedure	エンド	開始	自動	
		🤹 Remote Procedure	RPC		手動	~
		<			>	

「PGI License Server」のサービスの「プロパティ」画面は、上記画面上の「PGI License Server」部分を右クリックするとメニューが表示されます。その中の「プロパティ」を選択 することにより、以下の画面が表示されます。以下の画面の中央部に「スタートアップの種類」があり、これが「自動」となっている場合、システムが起動した際に自動的にこのサービスが立ち上がります。

(ローカル コンピュータ) PGI License Server のプロパティ	? 🗙
全般 ログオン 回行	复依存関係	
サービス名:	PGI License Server	
表示名(<u>N</u>):	PGI License Server	_
[说8月(<u>D</u>):		~
実行ファイルのパス(<u>H</u> 『C:¥Program Files¥): PGI32¥flexIm¥Imgrd.exe‴	_
スタートアップの 種類(E):	自動	~
サービスの状態: 開始(<u>S</u>)	停止 停止(T) 一時停止(P) 再開(B)	
ここでサービスを開始す	するときに適用する開始パラメータを指定してください。	
開始パラメータ(M):		
	OK キャンセル 適用	F(<u>A</u>)

以上で、PGI コンパイラのインストールとライセンスの設定は終了です。

(トラブル・シューティング)

PGI コンパイラを使用する際に、以下のようなエラーメッセージが現れた場合、license.dat が設定されていないか、上記の FLEX1m マネージャが起動していないことが考えれれます。 正規ライセンスファイルが、C:¥Program files¥PGI¥license.dat に設定されているか、ま た、FLEX1m マネージャが動作しているかをご確認ください。

なお、FLEX1m ライセンス・マネージャの実行ログファイルは、C:¥Program files¥PGI¥flex1m¥license. log にありますので、このファイルを見ることで問題の糸口が見つかることがあります。

```
PGI$ pgf90 test.f
pgf90-win64: LICENSE MANAGER PROBLEM: Failed to checkout license
pgf90-win64: LICENSE MANAGER PROBLEM: Cannot connect to license
server system.
The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
 the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Feature:
              pgf90-win64
Server name:
              192.168.0.27
License path: C:\PROGRA^1\PGI\license.dat;C:\PROGRA^1\PGI/license.dat
FLEXnet Licensing error:-15, 10.
System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com".
```

【その他のライセンス・マネージャ関連のメッセージ】

- 'LICENSE MANAGER PROBLEM: No such feature exists.'
 PGI コンパイラを起動した際に、このメッセージが出た場合は、license.dat ファイルの中に含まれている「ライセンスキー」が正しくないことを意味します。従って、 正規キーが含まれたの license.dat ファイルであるかをご確認下さい。
- *LICENSE MANAGER PROBLEM: Cannot connect to license server system.'
 PGI コンパイラを起動した際に、このメッセージが出た場合は、PGI License Server が
 起動していない原因が考えられます。
- ・ローカルコンピュータ上の PGI License Server サービスは起動して停止しました。
 パフォーマンス、ログ、警告サービスなど、一部のサービスは作業がない場合自動的に
 停止します。

PGI License Server を起動する際に、あるいは、システムの起動時に自動的に PGI License Server が起動された際に、上記のメッセージが出た場合は、、license.dat ファイルの中に含まれている「ライセンスキー」が正しくないことを意味します。

- 'LICENSE MANAGER PROBLEM: License file does not support this version' Feature : pgdbg-gui
 Application version : License version 8.0 > 0.0 このメッセージは、PGDBG を起動したときの一例ですが、現在のライセンスファイル の中に正規のキーが含まれいないことを意味します。ライセンスファイル (license.dat) をご確認ください。
- Windows(R)上での License Server は、デフォルトでは、警告あるいはエラーメッセージをその都度、ポップアップ・メッセージとして出力します。これを抑止するためには、環境変数 FLEXLM_BATHCH を設定して、この値を1と定義することで実現できます。(PGIのデフォルトの起動バッチファイルでは、この設定がすでになされております)

6 PGI Server フローティング・ライセンスの設定

6.1 他マシンにインストールして使用する際のライセンスの設定(PGI Server 製品)

PGI Server ライセンスは、ネットワーク上の任意のマシン上で PGI コンパイラが使用可能 なフローティング・ライセンスです。複数のマシン上に PGI コンパイラをインストールし て、各マシン上で PGI コンパイラを使用することができます。各マシン上でコンパイラを 使う際の license. dat の設定の仕方を説明します。

ここでの仮定は、二つのマシン上に PGI コンパイラをインストールすることとします。また、1 台目のマシン上で FLEX1m ライセンス・マネージャを立ち上げることを想定します。この 1 台目のマシンとは、上記の 5.2、5.3 の内容を設定したマシンのことを指します。この FLEX1m ライセンス・マネージャを起動するマシンは、できるだけサーバの停止を伴わないものを選択してください(ライセンス管理サーバの位置づけとなります)。

(1 台目のマシン:ホスト名を「hostA」とします:サーバマシンです)
 PGI コンパイラを本インストールの手引きに従い、ソフトウェアをインストールし、上記 5.2、
 5.3 のようにライセンスの設定を行い、FLEX1m ライセンス・マネージャを立ち上げます。これによって、1 台目のマシン上で PGI コンパイラを使用することができます。なお、FLEX1m ライセンス・マネージャのデーモンを起動したこの1台目のマシンが、他のシステムにインストールされた PGI コンパイラの動作を管理するライセンスサーバと言う位置づけになり

ますので、このサーバが停止されますと、他のマシン上でのコンパイラが動作しませんので ご注意ください。

(2 台目以降のマシン:ホスト名を「hostB」とします:クライアントマシンです) PGI コンパイラを「インストールの手引き」に従い、ソフトウェアをインストールしてくだ さい。C:¥Program files¥PGI 配下にある license. dat のファイルに対して、1 台目のマシ ン上の正規ライセンスファイル (C:¥Program files¥PGI¥license. dat)をコピーし、上書き します。その後、そのファイルの1行目(SERVER行)のみ残し、DAEMON行以降を削除します。 その後に、2行目に"USE_SERVER"を記述して改行します。これによって、クライアントの位 置づけとなるシステム上では、以下に示すように 2 行のみからなる license. dat を配置す ることになります。なお、5.3項で説明した FLEX1m ライセンス・マネージャは、2台目以降 のマシン上では「停止」してください (「PGI License Server」サービスを停止する)。これ によって、2 台目のマシンで PGI コンパイラがローカルに使用できます。

(重要)**クライアントの位置づけとなる Windows 上のシステム**では、上記 5.3 項で説明した FLEX1m ライセンス・マネージャのサービスは、「常に起動しない」ように設定してください。 インストール時のデフォルトは、システム起動時に自動的にサービスを開始しようとするた め、1mgrd プロセスに関するエラーメッセージが現れます。「コントロールパネル」->「管理 ツール」->「サービス」->「PGI License Server」のサービスの「プロパティ」画面上で、 「スタートアップの種類」を「無効」にしてください。

【クライアント側のシステム上の license.dat の一例】(2行のみで構成する) SERVER hostA <hostid> 27000 USE_SERVER

もし、コンパイラ使用時に以下のエラーが生じた場合は、上記 license.dat の SERVER 行 の hostA を hosts/DNS により名前解決ができない可能性がありますのでご確認下さい。特 に、Windows 上の fairwall の設定、ウイルスソフトウェアの IP フィルタの設定等に TCP を ブロックする設定がなされていないかをご確認下さい。

LICENSE MANAGER PROBLEM: Cannot find SERVER hostname in network database

なお、PGI Server 製品の FLEX1m ライセンスサーバの設定に関しては、以下の弊社の Web ペ ージ (FAQ) 上でも説明しておりますので、ご参考にしてください。 http://www.softek.co.jp/SPG/Pgi/FAQ/faq3.html#009

7 その他

7.1 PGI コンパイラソフトウェアのアンインストール

Windows®の「コントロールパネル」の中の「プログラムの追加と削除」で行うことが可能です。

7.2 PGI Compiler for Windows® 版使用環境の準備

PGI コンパイラを Windows® 上で使用する際の留意事項は、以下の弊社のホームページ上に 公開されております。ご参考にしてください。

http://www.softek.co.jp/SPG/Pgi/win64/win64use.html

7.3 オンラインドキュメントの参照

PGI コンパイラは、PDF 形式のオンラインドキュメント(英文)が同梱されています。下記のフォルダに納められております。

C:¥Program Files¥PGl¥win32¥<u>8.0-1</u>¥doc (32 ビットWindows®上) C:¥Program Files¥PGl¥win64¥8.0-1¥doc (64 ビットWindows®上)

※上記の<u>8.0-1</u>は、ソフトウェアのバージョン名です。インストールするバージョンによって変わります。

7.4 バグフィックスの適用

以下の弊社ホームページにて製品のバグフィックスを公開しております。必要に応じて適用 下さい。バグフィックスのリリース番号とは、例えば PGI 8.0-1の場合、ハイフン以降の番 号が上がる場合を指します。

http://www.softek.co.jp/SPG/ftp.html

なお、Windows® 版のバグフィックスの適用は、再度、新ソフトウェアをダウンロードして、 Windows® 上で自己解凍ファイルをダブルクリックして、インストールを行ってください。 なお、バグフィックス・バージョンのインストールの場合は、現在のバージョンを「アンイ ンストール」してから行うことを推奨します。「アンインストール」の方法は、コントロー ルパネルの中の「プログラムの追加と削除」、Vista 上では「プログラムと機能」で行うこと ができます。また、現在動作している「PGI License Server」を停止した後、バグフィック ス・バージョンをインストールする際は、C:¥Program Files¥PGI¥license. dat ファイルを別 名に退避してから行ってください。その後、インストールが終了次第、このファイルを license. dat と言う名称に変更してください。以下に、ソフトウェアの再インストールの方 法を順番に説明します。

- 1. 「PGI License Server」を停止する。(上記、5.2項を参照のこと)
- 2. 現在のバージョンをアンインストールする。コントロールパネルの中の「プログラ ムの追加と削除」で行う。
- 3. C:¥Program Files¥PGI¥license. dat ファイル名を別名に退避する。
- 4. 新バージョンをインストールする。
- 5. 別名に退避した license. dat ファイル名を C:¥Program Files¥PGI¥license. dat として戻す。
- 6. 「PGI License Server」を手動起動する。

8 サポートサービスについて

8.1 初期サポートサービス

ソフトウェア情報パッケージ未購入のお客様を対象に弊社からプロダクト出荷後 30 日間は、 インストール不具合についてのサポートを行っております。下記のメールアドレスまたは FAX にて対応しております。

support@softek.co.jp
FAX:03-3412-7990

メールの表題には「PGI コンパイラ初期サポート依頼」とご明記下さい。また、メール本文中に、お客様のご氏名・ご所属・ソフテック UserID (SPG2008-XXXX) を必ずご記入下さい。 ご記入に不足部分がございますと、対応が遅れることやサポートをお断りする場合がありま すのであらかじめご了承下さい。

また、よくあるご質問(FAQ)ページ並びにコンパイラの使用法、オプションの使い方、その他の技術情報(TIPS)を以下の場所に用意しておりますので、弊社へのお問い合わせ前に ご一読頂ければ幸いです。

(FAQ) <u>http://www.softek.co.jp/SPG/Pgi/pgi-faq.html</u> (PGI サポートセンター) <u>http://www.softek.co.jp/SPG/Pgi/support.html</u> (技術情報 TIPS) <u>http://www.softek.co.jp/SPG/Pgi/tips.html</u>

なお、電話での初期サポート依頼の受付は行っておりませんのでご了承下さい。

8.2 ソフトウェア情報パッケージご購入ユーザのサポート窓口

ソフトウェア情報パッケージ(サブスクリプション)ご購入のお客様は以下の事項について 製品購入時より1年間有効となります。期間満了の約1ヶ月前になりましたら弊社より更新 の案内をさせて頂きます。

- サブスクリプション契約期間中におけるソフトウェア製品の無償バージョンアップ
- 電子メール等によるコンパイラ利用上のテクニカル・サポート
- 現在利用している製品より価格が上位の製品へのアップグレードにおける特典

上記につきましては、電子メールでの受付となります。下記のアドレスで対応しております。

<u>support@softek.co.jp</u> Tel:03-3412-6008 FAX:03-3412-7990

以上